

MANUAL DE INSTALAÇÃO



V3.1.1
AVApayer

Índice

Requisito Mínimos.....	2
Computador de emissão.....	2
Computadores de produção – postos de trabalho.....	2
Instalação.....	3
Instalar o AVApayer a partir do CD-ROM fornecido.....	3
Download o AVApayer.....	3
Etapas da instalação.....	4
Instalação do motor de base de dados.....	4
Instalação do AVApayer.....	12
Código de Registo.....	18
Código de ativação.....	21
Instalação de codecs.....	24
Instalação de Atualizações.....	32
Computadores de produção.....	32
Computador de emissão.....	33
Acesso ao manual de utilizadorão.....	36

Requisito Mínimos

Computador de emissão

- Windows XP ou superior (Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10)
- O AVApayer funciona em Windows Server 2003 ou superior, mas não aconselhamos Windows Server, exceto para funcionamento em data center.
- Recomendamos Windows 32bits para computadores até 3GB de RAM
- Recomendamos Windows 64bits para computadores com mais de 3GB de RAM
- Disco com espaço suficiente para todos os ficheiros de áudio necessários ao funcionamento da Rádio
- Acesso à Internet (facultativo)
- Duas placas de som
 - Uma placa para emissão
 - Uma placa para pré escuta
- 3GB de RAM no mínimo
- CPU dual core ou superior

- No mínimo tem de existir um computador de emissão

Computadores de produção – postos de trabalho

- Windows XP ou superior (Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10)
- O AVApayer funciona em Windows Server 2003 ou superior, mas não aconselhamos Windows Server, exceto para funcionamento em data center.
- Recomendamos Windows 32bits para computadores até 3GB de RAM
- Recomendamos Windows 64bits para computadores com mais de 3GB de RAM
- Uma placa se som
- Acesso à Internet (facultativo)
- 2GB de RAM ou superior
- CPU Pentium 4 ou superior
- Rede a 100mbits (Aconselhamos rede a 1Gbit)

- O Computador de produção é opcional tendo em conta que o computador de emissão permite fazer produção, mas **é recomendado** a existência de pelo menos um computador de produção além do computador de emissão .

Instalação

Instalar o AVApayer a partir do CD-ROM fornecido

No CD-ROM fornecido encontram-se os ficheiros necessários à instalação do AVApayer.

Download o AVApayer

Caso não tenha recebido um CD-ROM, é possível fazer o download dos ficheiros necessários no site do AVApayer, para isso deve-se aceder ao site <http://www.avaplayer.com> utilizando um navegador de Internet (por exemplo o Internet Explorer da Microsoft)

Deve fazer o download nas secções disponibilizadas para o efeito.

Em caso de dificuldades, deve enviar um email para geral@avaplayer.com

Etapas da instalação

A instalação do AVApayer envolve 4 passos:

1. Motor de Base de Dados
2. Software AVApayer
3. Registo e ativação
4. Codecs de áudio

Importante:

- **Caso esteja a utilizar Windows com UAC, deve desabilitar o mesmo.**

Instalação do motor de base de dados

O ficheiro de instalação encontra-se na raiz do CD-ROM fornecido. Em alternativa pode ser feito o download a partir do nosso site (<http://www.avaplayer.com>)


O executável da Base de Dados é o ficheiro [Firebird-2.1.5.18497_0_Win32.exe](#)

Este ficheiro deve ser executado num utilizador com permissões de administração.


Antes de iniciar a instalação, certifique-se que não tem nenhuma outra versão do Firebird Instalado.

Seguir os passos apresentados pelo instalador.


1. Escolha o idioma preferido e clique em OK para continuar.




2. No ecrã de boas vindas clique em Seguinte para continuar.




3. Aceite o contrato de licença e clique em Seguinte para continuar.




4. No ecrã de Informação, clique em clique em Seguinte para continuar.




5. Deve aceitar a pasta proposta pelo instalador. **Esta pasta não pode ser alterada.** Clique em clique em Seguinte para continuar.




6. Na escolha de componentes aceite as opções propostas e clique em Seguinte para continuar.




7. Para a pasta de Menu Iniciar, escolha a opção sugerida e clique em Seguinte para continuar.




8. Na escolha de tarefas adicionais aceite as opções propostas e clique em Seguinte para continuar.




9. Está pronto para Instalar. Clique em Instalar para continuar.



10. Aguarde pelo final da Instalação.



11. No Ecrã de Informação, clique em Seguinte para continuar.



12. No ecrã de Instalação concluída desmarque a opção “After instalation - What Next?”, evitando desta forma abrir uma página de Internet.



No final da Instalação do Firebird, caso apareça uma mensagem a informar que é necessário reiniciar o computador, deve reiniciar o computador.

A instalação da base de dados está concluída.

Instalação do AVPlayer

O ficheiro de instalação encontra-se na raiz do CD-ROM fornecido. Em alternativa pode ser feito o download a partir do nosso site (<http://www.avaplayer.com>)


O executável do ficheiro é semelhante ao seguinte: [avaplayer.3.0.0.RC25.setup.exe](#)

Nota: O ficheiro [avaplayer.3.0.0.RC25.setup.exe](#), é meramente ilustrativo, pois poderá ser outra versão, mas sempre no formato: [avaplayer.X.Y.Z.setup.exe](#)


Este ficheiro deve ser executado num utilizador com permissões de administração.

Seguir os passos apresentados pelo instalador:


1. No primeiro ecrã de Instalação, clique em Sim para continuar.




2. No ecrã de boas vindas, clique em Seguinte para continuar




3. Leia atentamente a Licença. **Caso concorde com as condições, deve clicar em seguinte.**



4. Escolha a pasta pretendida para a Instalação do AVApayer. Recomenda-se que aceite a pasta proposta [c:\avaplayer](#)



5. Aqui dever escolher a opção mais adequada à situação:



Produção:

Para computadores que vão ser utilizados como postos de trabalho de produção.

Emissão:

Para o computador que vai ser utilizado como posto de emissão, mas não se quer qualquer módulo de produção instalado.

Playlist:

Para computadores que vão ser utilizados apenas para gravação de takes em postos de trabalho de locutores.

Notícias:

Para computadores que vão ser utilizados apenas para produção de Notícias/Rm's em postos de trabalho de jornalistas.

Emissão + Produção:

Para o computador que vai ser utilizado como posto de emissão, mas também pode ser utilizado como computador de produção quando necessário.

Playlist + Notícias:

Para computadores que vão ser utilizados apenas por locutores e ou jornalistas.

Produção + Notícias:

Para computadores que vão ser utilizados para produção e por jornalistas.

Emissão + Produção + Playlist + Notícias:

Para o computador que vai ser utilizado como posto de emissão, mas onde ficam instalado todos os outros módulos de produção, que podem ser utilizados quando necessário.

Comutação:

Para computadores que vão ser utilizados como comutadores de publicidade em cadeias de rádios.


Comutação + Produção:

Para computadores que vão ser utilizados como comutadores de publicidade em cadeias de rádios, mas também pode ser utilizado como computador de produção quando necessário.


Redação

Para computadores que vão ser utilizados para **edição** de Noticias.


6. Clique em seguinte para continuar.



7. Aguarde pelo final da Instalação



8. Clique em Terminar para concluir a Instalação



A partir deste momento a AVApayer está instalado e pronto a ser utilizado.


Código de Registo

Quando o AVPlayer não tem inserido um código de registo, funcionará em versão de demonstração durante um período de 60 dias.


Caso tenha sido fornecido um código de registo, este deve ser inserido através do módulo de configuração do AVPlayer.

O Código de Registo **APENAS pode ser inserido no computador de emissão.**


Para executar o módulo de configuração, executa-se o **avaconfig.exe** que se encontra na pasta avaplayer dos programas do windows.




Em alternativa, pode-se executar na pasta **c:\avaplayer\lavaconfig.exe**



Escolher a opção “Configurar para Emissão”:



Inserir o **Código de Registo** fornecido pelo fabricante do AVAplayer, no separador "Registo":




Gravar e sair.

A partir deste momento o AVAplayer está pronto a trabalhar com todas as funcionalidades e sem as restrições imposta pela versão de demonstração.


Código de ativação

O AVApayer necessita de ser ativado para funcionar devidamente. Para isso deve abrir o módulo de produção avapro.


Para arrancar com o módulo de produção, executa-se o avapro.exe, que se encontra disponível no menu avaplayer dos programas do Windows, conforme se ilustra na figura seguinte:



Em alternativa, pode-se executar na pasta **c:\avaplayer\avapro.exe**, conforme se ilustra na figura seguinte:



Para ativar o AVApayer deve aceder ao menu **Administração/Ativar AVApayer**.



Aparecerá a seguinte janela:



Deve solicitar o código2 por o seguinte email geral@avaplayer.com.

Para solicitar o código2, deve fornecer o código1 que lhe é apresentado.

Depois de receber o código2, deve colocar o código fornecido na respetiva caixa de texto do código2, e em seguida carregar no confirmar.



Em alternativa pode pedir assistência remota para realizar a ativação. Pode-se combinar a altura da assistência por telefone ou e-mail: geral@avaplayer.com.


Instalação de codecs

Opção 1 (recomendada)


Caso opte pela opção 1, não deve instalar a opção 2 e vice versa.

Abrir o módulo de produção avapro.


Para abrir o módulo de produção, executa-se o avapro.exe, que se encontra disponível no menu avaplayer dos programas do Windows, conforme se ilustra na figura seguinte:




Em alternativa, pode-se executar na pasta **c:\avaplayer\avapro.exe**, conforme se ilustra na figura seguinte:




Aceder ao menu **Administração/Instalar codecs neste computador** neste computador, conforme se ilustra na figura seguinte:




Responder que sim à seguinte questão:



Aguardar que o processo seja concluído:



até que apareça a seguinte informação:



Opção 2:

K-lite-codec pack 940 mega

Caso opte pela opção 1, não deve instalar a opção 2 e vice versa.



O pacote de codecs que aconselhamos é o seguinte: [K-Lite_Codec_Pack_940_Mega.exe](#)



O ficheiro ([K-Lite_Codec_Pack_940_Mega.exe](#)) de instalação encontra-se na raiz do CD-ROM fornecido. Em alternativa pode ser feito o download a partir do nosso site (<http://www.avaplayer.com>)



Este ficheiro deve ser executado num utilizador com permissões de administração.



Seguir os passos apresentados pelo instalador:











Instalação de Atualizações

Para instalar uma atualização do AVApayer deve-se obter o ficheiro de atualização. Este ficheiro é disponibilizado no site do AVApayer (<http://www.avaplayer.com>).

Após obter ficheiro de instalação, deve-se executar o mesmo em todos os computadores onde exista o AVApayer instalado. O ficheiro de Instalação é o mesmo descrito na secção de Etapas da instalação.

Importante:

Antes de executar a atualização deve-se **garantir** que todos os módulos do AVApayer estão encerrados.


A instalação deste ficheiro é realizada da mesma forma como foi descrito na secção de Etapas da instalação, seguindo apenas as instruções do instalador

Computadores de produção


Nos computadores de produção o procedimento descrito acima é suficiente.

Computador de emissão

No computador de emissão, além do procedimento descrito acima é necessário executar o **avaupdate** que se encontra na pasta avaplayer dos programas do windows.



Em alternativa, poder-se executar na pasta `c:\avaplayer\avaupdate.exe`




Importante:

Antes de avançar confirmar que todos os módulos do AVApayer estão encerrados em todos os computadores.


O resultado da execução do `avaupdate` é semelhante ao da figura que se segue:



Após responder que Sim, vai aparecer informação semelhante à da figura seguinte:




Após confirmação, a atualização vai iniciar.




Deve-se aguardar até que o processo de actualização seja finalizado.

E apareça uma Informação como a da figura seguinte:



Caso o AVApayer esteja actualizado com a última versão aparece uma mensagem semelhante à seguinte:




Ou seja, não é necessário mais nenhuma atualização.

Neste momento o processo de actualização encontra-se terminado e o AVApayer está pronto para ser utilização com a nova versão.

Acesso ao manual de utilizador

Após a instalação do avaplayer, caso pretenda pode aceder ao manual de utilização na pasta onde este foi instalado:

Por omissão o manual encontra-se em: "C:\avaplayer\manual_ava.pdf"



Pode também aceder ao manual no módulo avapro, no menu Ajuda\Manual

Nota:

Para visualizar o manual é necessário ter instalado um visualizador de ficheiros pdf.

Recomendamos o Acrobat Reader: