

MANUAL DE INSTALAÇÃO



**AVApayer
V5.0.0 ou superior**

Índice

Instalação.....	2
Instalar o AVAplayer a partir do CD-ROM fornecido.....	2
Download o AVAplayer	2
Etapas da instalação.....	2
Instalação do AVAplayer.....	3
Boas vindas.....	4
Termos da Licença.....	5
Pasta para a Instalação do AVAplayer.....	6
Manter ou alterar módulos.....	7
Emissão com o módulo avaemi.....	8
Funcionamento do avaemi.....	9
Porta do Servidor.....	10
Escolha de Módulos.....	11
Atalhos no ambiente de trabalho.....	12
Resumo da Instalação.....	13
Cópia de Ficheiros.....	14
Conclusão da Instalação.....	15
Código de Registo.....	16
Código de Ativação.....	19
Instalação de atualizações do AVAplayer.....	23
Instalação manual.....	23
Instalação automática.....	23
Manual de utilizador.....	26

Instalação

Instalar o AVAplayer a partir do CD-ROM fornecido

No CD-ROM fornecido encontram-se os ficheiros necessários à instalação do AVAplayer.

Download o AVAplayer

Caso não tenha recebido um CD-ROM, é possível fazer o download dos ficheiros necessários no site do AVAplayer, para isso deve-se aceder ao site <http://www.avaplayer.com> utilizando um navegador de Internet (por exemplo o Internet Explorer da Microsoft)

Deve fazer o download nas secções disponibilizadas para o efeito.

Em caso de dificuldades, deve enviar um email para geral@avaplayer.com

Etapas da instalação

A instalação do AVAplayer envolve 3 passos:

1. Instalador do AVAplayer
2. Registo
3. Ativação

Instalação do AVAplayer


O ficheiro de instalação encontra-se na raiz do CD-ROM fornecido. Em alternativa pode ser feito o download a partir do nosso site (<http://www.avaplayer.com>)

O executável do ficheiro é semelhante ao seguinte: [avaplayer-inst-v5.0.0.exe](#)

Nota:

O ficheiro [avaplayer-inst-v5.0.0.exe](#), é meramente ilustrativo, pois poderá ser outra versão, mas sempre no formato: [avaplayer-inst-vx.y.z.exe](#)

Deve executar o ficheiro dando um duplo click no mesmo, ou em alternativa pode com o botão direito do rato usar a opção “Abrir”



Quando o instalador abrir, seguir os passos apresentados pelo instalador conforme se exemplifica nas secções seguintes deste manual.


Sempre que neste manual aparecerem os botões **Seguinte**, **Cancelar** ou **Anterior** significa que:

Pode-se utilizar o botão **Seguinte** para avançar para o próximo ecrã

Pode-se utilizar o botão **Cancelar** para sair da Instalação

Pode-se utilizar o botão **Anterior** para voltar ao ecrã anterior

Boas vindas



Este é o primeiro ecrã do instalador. Identifica a Versão, a Data e a Compilação do avaplayer que se vai instalar.

Termos da Licença



Instalação do avaplayer 5.0.0 > Licença

Por favor leia atentamente os termos da Licença

Licença de Utilização

Concessão de direitos de utilização

Mediante o pagamento do preço desta licença e da aceitação dos termos e condições da presente convenção, a LTM, na qualidade de co-autor e distribuidor desta aplicação informática, doravante designada como AVAPlayer, concede-lhe, na qualidade de Utilizador, o direito não exclusivo do uso desta cópia do AVAPlayer. Esta concessão não constitui uma venda do software original ou de qualquer versão do mesmo.

Produto AVAPlayer


Concorda com os termos desta Licença? Não concordo Sim, eu concordo

[« Anterior](#) [Cancelar](#) [Seguinte »](#)

Deve ler atentamente os termos da Licença.

Caso se concorde com as condições, deve-se escolher a opção “**Sim, eu Concordo**” e utilizar o botão **Seguinte** para avançar para o próximo ecrã

Pasta para a Instalação do AVApayer



Deve-se escolher a pasta pretendida para a Instalação do avaplayer.

Pode-se utilizar o botão **Procurar** para escolher a pasta pretendida

Apesar de ser possível, **evite** escolher uma sub pasta dentro dos **Programas** ou **Programas (x86)**.

Se fizer questão que fique dentro de umas destas pastas, após a instalação terminar poderá ser necessário dar permissões de escrita ao utilizador na pasta instalada do avaplayer, dependendo da versão do Windows e do tipo de conta de utilizador do Windows.

Manter ou alterar módulos



Instalação do avaplayer 5.0.0 > Módulos

Foi detectada uma instalação anterior!

Pretende manter os mesmos módulos e respectivas configurações?

Manter (recomendado)

Alterar

[« Anterior](#) [Cancelar](#) [Seguinte »](#)

Se o instalador detetar a existência de uma instalação anterior do avaplayer, vai perguntar se pretende manter as configurações anteriores, ou se pretende reconfigurar de novo

Caso se pretenda manter, deve-se escolher a opção **Manter (Recomendado)** , e pode-se saltar para a secção **Resumo da Instalação** deste manual.

Caso se pretenda alterar, deve-se escolher a opção **Alterar**

Emissão com o módulo avaemi

FormEmissao

 **Instalação do avaplayer 5.0.0 > Módulo de Emissão**

 **Avaemi**

Pretende utilizar esta instalação para fazer emissão com o módulo avaemi?

Sim

Não

[« Anterior](#) [Cancelar](#) [Seguinte »](#)

Se pretender fazer emissão neste computador deve-se escolher **Sim**

Se este computador for apenas para produção deve-se escolher a opção **Não**.

Se for escolhida a opção Não, pode-se saltar para a secção 11 Escolha de Módulos deste Manual.

Funcionamento do avaemi

FormEmissaoOpcoes

  Instalação do avaplayer 5.0.0 > Função do avaemi

Uma RÉPLICA permite ter um clone do estúdio principal noutro computador. Sendo possível emissões a partir do EXTERIOR ou noutro estúdio mesmo com o estúdio principal

Um LINK permite a utilização do avaemi em rede, num estúdio secundário dependente do estúdio principal

 Funcionamento do avaemi:

- Servidor PRINCIPAL ou RÉPLICA
- LINK para servidor

[« Anterior](#) [Cancelar](#) [Seguinte >](#)


Se no ecrã anterior foi escolhida a opção para fazer emissão, agora deve-se escolher o modo de funcionamento do avaemi.

Esta configuração não tem a ver com a localização das pastas de áudio, mas com o serviço de base de dados do avaplayer.

Se for um avaemi, com base de dados local, ou seja que não depende de uma base de dados que se encontra noutro computador em rede, deve-se escolher a opção Servidor PRINCIPAL ou Réplica.

Se for um avaemi, com base de dados remota, ou seja que depende de uma base de dados que se encontra noutro computador em rede, deve-se escolher a opção LINK para servidor

Porta do Servidor



Se na opção anterior foi escolhida a opção Servidor PRINCIPAL ou Réplica deve-se agora escolher a porta em que o avaplayer vai desempenhar a função de Servidor.

A porta recomendada é a 3060.

A porta 3050 não é recomendada porque tipicamente existem outras aplicações que nada tem a ver com o avaplayer mas que utilizam a porta 3050. Se tem a certeza que no computador não existe nenhuma dessas aplicações Pode-se utilizar a porta 3050.

Caso se pretenda ter neste computador mais do que um avaplayer servidor, é necessário utilizar portas **diferentes** para cada um deles

A porta escolhida nesta instalação deve ser a mesma porta escolhida para os módulos de produção nos computadores que vão funcionar em rede.

Escolha de Módulos

 **Instalação do avaplayer 5.0.0C > Módulos**


Escolha os módulos que pretende utilizar neste computador

-  **avapro - módulo de produção**
Permite realizar todas as tarefas de gestão e programação. Inclui o módulo avapli e avarm, dispensando a instalação dos mesmos
-  **avacart - Módulo de Cartwall**
Permite gerir e lançar sons de cartwall (botoneira)
-  **avared - Módulo de redação**
Edição de Notícias específico para Jornalistas
-  **avamixer - Mesa de Mistura Virtual**
Simula uma mesa de mistura física
-  **avarem - Controlo remoto**
Permite dar comandos ao avaemi e visualizar o estado do avaemi
-  **avapli - módulo de playlist**
Produção específica para locutores (playlist, músicas, jingles e takes)
-  **avarm - módulo de notícias**
Módulo de produção específico para Jornalistas (rms e notícias)

[**« Anterior**](#) [**Cancelar**](#) [**Seguinte >**](#)

Neste ecrã podem ser escolhidos quais os módulos do avaplayer que se pretendem instalar.

Atalhos no ambiente de trabalho



The image shows a screenshot of the AVApayer 5.0.0 Installation Wizard. The title bar reads "Instalação do avaplayer 5.0.0 > Atalhos". The main content area contains the following text: "Pretende criar atalhos no seu ambiente de trabalho?". Below this are two radio button options: "Ignorar" and "Criar atalhos". At the bottom right are three buttons: "< Anterior", "Cancelar", and "Seguinte >".

Neste ecrã pode-se escolher se é pretendido ou não a criação de atalhos para os módulos no ambiente de trabalho.

Se já existem atalhos criados no ambiente de trabalho de uma instalação anterior, e caso estejam personalizados com descrições que se achou serem mais adequadas deve-se escolher a opção ignorar, para que não apareçam novos atalhos.

Resumo da Instalação



Instalação do avaplayer 5.0.0C > Resumo

O Instalador tem toda a informação necessária para iniciar o processo de instalação. Se pretender rever ou alterar alguma dessas informações utilize a opção anterior, mas se estiver satisfeito com as configurações utilize a opção seguinte para iniciar a cópia dos ficheiros.

Pasta de Instalação:
c:\avaplayer


Módulos escolhidos:

 <input checked="" type="checkbox"/> avapro - módulo de produção	 <input checked="" type="checkbox"/> avaemi - Módulo de emissão
 <input type="checkbox"/> avapli - Módulo de playlist	 <input checked="" type="checkbox"/> avamixer - Mesa de Mistura Virtual
 <input type="checkbox"/> avarm - módulo de notícias	 <input checked="" type="checkbox"/> avacart - Módulo de Cartwall
 <input type="checkbox"/> avared - módulo de redação	 <input checked="" type="checkbox"/> avarem - Controlo remoto

Atalhos:
Ignorar

Neste ecrã é apresentado um resumo das opções previamente escolhidas.

Cópia de Ficheiros



O Instalador vai iniciar a cópia de todos os ficheiros necessários. Deve-se aguardar até que termine e apareça o próximo ecrã.

Pode-se utilizar o botão Cancelar para sair da Instalação durante o processo de cópia!

Conclusão da Instalação



Instalação do avaplayer 5.0.0 > Instalação completa

A Instalação do avaplayer está completa.

Utilize a opção terminar para sair do instalador.

Terminar

A instalação está concluída, deve utilizar o botão Terminar para sair do Instalador.
A partir deste momento a AVAplayer está instalado e pronto a ser utilizado.


Código de Registo

Quando o AVAplayer não tem inserido um código de registo, funcionará em versão de demonstração durante um período de 60 dias.


Caso tenha sido fornecido um código de registo, este deve ser inserido através do módulo de configuração do AVAplayer.

O Código de Registo **APENAS** pode ser inserido no computador de emissão.


Para executar o módulo de configuração, executa-se o **avaconfig.exe** que se encontra na pasta avaplayer dos programas do windows.



Em alternativa, pode-se executar na pasta onde o avaplayer está instalado, por exemplo em **c:\avaplayer\avaconfig.exe**



Inserir o **Código de Registo** fornecido pelo fabricante do AVAplayer, no separador "Registo":




Gravar e sair.

A partir deste momento o AVAplayer está pronto a trabalhar com todas as funcionalidades e sem as restrições impostas pela versão de demonstração.


Código de Ativação

O AVAplayer necessita de ser ativado para funcionar devidamente. Para isso deve abrir o módulo de produção avapro.


Para arrancar com o módulo de produção, executa-se o avapro.exe, que se encontra disponível no menu avaplayer dos programas do Windows, conforme se ilustra na figura seguinte:




Em alternativa, pode-se executar na pasta onde o avaproplayer está instalado. Por exemplo em **c:\avaproplayer\avapro.exe**, conforme se ilustra na figura seguinte:



Para ativar o AVAplayer deve-se aceder ao menu **Administração/Ativar AVAplayer**.



Aparecerá a seguinte janela:



Deve-se solicitar o código2 enviando um email para email geral@avaplayer.com.

Para solicitar o código2, deve-se fornecer o código1 que é apresentado.

Depois de receber o código2, deve-se colocar o código fornecido na respetiva caixa de texto do código2, e em seguida carregar no confirmar.



Em alternativa pode-se pedir assistência remota para realizar a ativação, por telefone, redes sociais ou e-mail: geral@avaplayer.com.

Instalação de atualizações do AVAplayer

A Instalação de atualizações não necessita de novo registo nem de nova ativação.

Instalação manual

A instalação manual de atualizações é realizada da mesma forma como foi descrito na secção de Etapas da instalação, seguindo as instruções do instalador.

Instalação automática


Uma atualização automática garante o funcionamento da emissão sem paragens.

Uma atualização automática pressupõe que o módulo de emissão principal avaemi está a executar.

Sempre que existirem atualizações disponíveis aparece uma “cara feliz” no módulo avapro, como se exemplifica na figura seguinte:




Carregando com o botão do rato é possível ter acesso ao menu como se exemplifica na figura seguinte:




A Opção “**Novidades desta versão**” permite visualizar as alterações realizadas antes de decidir se é ou não para instalar.

Para realizar a instalação, pode-se utilizar a opção “**Instalar esta versão**”, e de seguida responder às questões que se seguem.


A password que autoriza a realizar instalações automáticas.




Confirmação 1




Confirmação 2



Confirmação 3




Informação de pedido submetido com sucesso




A partir daqui o processo de instalação automática vai iniciar. Bastará aguardar pela conclusão do mesmo.

Manual de utilizador

Pode aceder ao manual no módulo avapro, no menu Ajuda\Manual



O manual também encontra-se na pasta de instalação do avaplayer, por exemplo em:
C:\avaplayer\docs\manual_ava.pdf



Para visualizar o manual é necessário ter instalado um visualizador de ficheiros pdf.

Recomendamos o Acrobat Reader: